


- 4) 管理者情報の画面が表示されるので、管理者名とパスワードを入力して「次へ」をクリックしてください。



ここで設定する情報はCG-Biometrics Suiteの管理者情報であり、Windowsの管理者とは異なる情報を登録することができます。この管理者情報は、指紋での認証ができない場合の緊急用になりますので、忘れないように必ず控えてください。また、他人に知られたりしないように大切に管理してください。この管理者情報を使用して認証する方法は、ユーティリティディスクに収録されている「取扱説明書」の「3.2 管理者パスワード認証」に記載していますので参照してください。


- 5) 指紋データ登録の画面が表示されるので、登録する指をクリックしてください。



- 6) 選択した指を指紋センサに置くと指紋画像が表示されてメータが進みます。




- 7) 指紋センサから指を離してください。



- 8) もう一度同じ指を指紋センサに置いてください。



- 9) 登録に成功すると、特徴点データの品質をパーセンテージで表示します。「登録完了」をクリックしてください。




登録できなかった場合は、×が表示されます。「再登録」をクリックしてください。



※再登録しても○にならない場合は、一旦「キャンセル」して、指を替えて登録してください。


指紋データの品質が悪い場合は、認証に失敗することがあります。なるべく品質の良い指紋データを登録してください。

- 10) 手順 5 ～ 9 を繰り返して最高5指まで指紋データを登録することができます。指紋データの登録を完了したら、「完了」をクリックしてください。




複数の指の指紋データを登録することをお勧めします。

- 11) これで、CG-Biometrics Suiteのセットアップは完了です。【はい】をクリックしてパソコンを再起動してください。次回起動時より、指紋認証によるログオンになります。



4. 指紋認証によるログオン

- 1) パソコンが起動するとCG-Biometrics Suiteの認証画面が表示されるので、指紋センサに指を置いてください。メータが進み認証されるとWindowsにログオンできます。



認証画面でタイムアウトした場合は、下の画面が表示されます。再度認証画面を呼び出すには [Ctrl] キーと [Alt] キーを押しながら [Del] キーを押してください。




5. スクリーンセーバー ロックの起動と解除

- 1) システムトレイのCG-Logonアイコンをダブルクリックするとスクリーンセーバー ロックを起動できます。
- 2) ロック解除は、ログオン時と同様に指紋認証で解除します。

◎アイコンメニュー

CG-Logonのアイコンメニューは、マウスの左クリックと右クリックで、別のメニューを表示します。左クリックメニューは、スクリーンセーバー ロックのみで、右クリックメニューにはユーザ管理やオプション等の設定メニューがあります。



右クリックメニュー

ユーザ管理 ^{*1}	ユーザの追加・削除やユーザ情報の変更ができます。
オプション ^{*1}	セキュリティレベルの設定やログ情報を見ることができます。
指紋センサ	指紋センサの動作確認や汚れ度合いのチェックができます。
ドメインログオン ^{*2}	チェックを外すと次のログオンからはローカルドメインにログオンします。
CG-Passの使用	チェックを外すとCG-Passを終了します。
ヘルプ	ヘルプファイルを表示します。
バージョン情報	CG-Biometrics Suiteのバージョン情報を表示します。
終了	CG-Logonを終了します。システムトレイからアイコンがなくなります。

^{*1}: 【ユーザ管理】と【オプション】は、CG-Biometrics Suiteの管理者のみ操作できます。
^{*2}: 【ドメインログオン】は、ドメインアカウント情報を入力したときのみ表示されます。

◎CG-Pass

Web画面やアプリケーション画面の、ID、パスワード入力情報等を登録保存できます。（最大100件）登録画面が表示されれば、自動的に指紋認証画面が表示されて指一本でID、パスワードを入力する事ができます。



◎CG-Lock

CG-Lockにアプリケーションを登録すれば、CG-Biometrics Suiteに登録したユーザのみが登録したアプリケーションを起動することができます。また、フォルダ、ファイルの右クリックメニューから「ロックする」を選択すると、簡単に暗号化、復号化が行えます。



各機能の詳細に関しては、ユーティリティディスクに収録されている「取扱説明書」をご覧ください。

取扱説明書を見るには

付属のユーティリティディスクをセットすると、メニュー画面が表示されますので、「CG-Biometrics Suite の機能紹介」をクリックします。

